

## **RedDimension Template**

### **Lizenzbestimmungen für unsere Templates**

Die von uns angebotenen Free Templates unterliegen unseren Lizenzbestimmungen. Als Urheber der Templates dürfen wir festlegen, wo und in welcher Form unsere Templates eingesetzt werden und legen hierzu die Rahmenbedingungen fest.

Der Hinweis auf der Startseite des Templates darf nicht entfernt oder verändert werden. Wir behalten uns vor Webseitenbetreiber die dagegen verstoßen kostenpflichtig abzumahnen.

### **1. Clansphere Installation**

Clansphere ab Version 2010.x.x muss auf Ihrem Webserver installiert sein.

### **2. Template installieren**

Kopieren Sie aus dem Ordner "templates" -> "Red Dimension" in Ihr Clansphere Installationsverzeichnis in den Ordner "templates".

Melden Sie sich auf Ihrer Webseite als Administrator an und klicken Sie im Benutzermenü auf den Menüpunkt "System" -> "Optionen" -> "Clansphere". Bei dem Punkt "Inhaltsbreite" ändern Sie den entsprechenden Wert auf "100%" und speichern Sie unten die Änderungen ab.

Kopieren Sie den Ordner "themes" in Ihr Clansphere Installationsverzeichnis und überschreiben Sie die vorhandenen Dateien.

Um das Design zu aktivieren gehen Sie im Benutzermenü unter den Menüpunkt "System" -> "Templates" und klicken Sie beim dem Template "Red Dimension" am Ende auf das "X" unter der Spaltenüberschrift "Aktiv".

### **3. Header anpassen**

Im Ordner "Rohlinge" finden Sie den Header als .jpg Datei.

Editieren Sie das Bild nach Ihren Wünschen und Vorstellungen. Speichern Sie das Bild anschließend als "banner.jpg" wieder ab. Laden Sie anschließend das Bild in den Ordner "template" -> "Red Dimension" -> "images" und überschreiben Sie die vorhandene Datei.

Vielen Dank das Sie sich für ein Template von uns entschieden haben.

Sebastian Goßmann